

Comment récupérer la liste des paramètres (et de leurs valeurs) du fichier Asn ?

Notamment des sections [settings] et [driver_settings].

- **\$assignments (section)** → Uniface 9

Paramètres :

Section : Section valide « Settings ». Pour une liste complète, voir Uniface Library 9.4 → Uniface Reference → Configuration Settings : Assignment → Assignment files & syntax :: Peut être une chaîne de caractères, un champ, ...

Retourne :

Une liste clés/valeurs.

Utilisation :

```
$1 = $assignments("SETTINGS")
```

```
; result:
```

```
; $1 = "$ENHANCED_EDIT=all< ;>$NEW_LINE=crlf< ;>$SEARCH_DESCRIPTOR=dbms_first< ;>  
>$SEARCH_OBJECT=dbms_first< ;>$STRING_TO_BOOLEAN=v8< ;>$PUTMESS_LOG_FILE=ora.log< ;>  
>$LANGUAGE=USA< ;>$JS_BASE_URL=../dspjs< ;>$ULIB_JS_BASE_URL=../common< ;>  
>$ULIB_CSS_BASE_URL=../common/css< ;>$MAX_CLIENTS=*< ;>$MAX_MONS=*< ;>  
>$MAX_SERVERS=*< ;>$MAX_CACHE_SIZE=8001< ;>$XMLSAVE_V8_ESCAPE=True< ;>  
>$NUMERIC_CHECK=True< ;>$NUM_NULL_CMP_ZERO=True< ;>$NUM_SPACE_CMP_ZERO=True< ;>  
>$SPACES_FOR_MINUS_SIGN=True< ;>$STOP_ON_DIV_BY_ZERO=True< ;>$GAJJI=True< ;>  
>$SEARCH_RESOURCES=Resources_Excluded< ;>$PROMPT_SCROLL=True< ;>  
>$TEXT_FILE_EXTENSIONS=xml;trx;asn;txt;htm;hts;html"
```

** Note: < ; > = GOLD ; (Subfield separator)

- **\$print_assignments** → Uniface 7.2.03 et Uniface 9.3.02

Retourne dans une fenêtre transcript les paramètres utilisés pour la session en cours.

Paramètres :

True ou false

Voir : <http://march-hare.com/puuu/undoc/ufo.pdf>

→ paramètres et Asn

→ Original article from Community One